

Comment désactiver la demande de mot de passe au démarrage de Windows 98 ?

Soumis par PasswordOne
07-10-2007

Comment désactiver la demande de mot de passe au démarrage de Windows 98 ?

Pour supprimer la fenêtre de saisie du mot de passe au démarrage de Windows 98, essayez l'une des méthodes suivantes :

Première Méthode

Modifiez l'option d'ouverture de session réseau principale

- Cliquez sur Démarrer | Paramètres | Panneau de configuration
- Double-cliquez sur l'icône Réseau

ou

- Faites un clique droit sur l'icône Voisinage réseau puis choisissez Propriétés
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez l'onglet Configuration

Sous Ouverture de session réseau principale cliquez sur la liste déroulante.

Sélectionnez dans la liste, la ligne Gestionnaire de sessions individuelles de Windows et cliquez sur OK .

Redémarrez votre ordinateur, la fenêtre de saisie du mot de passe aura disparu.

Deuxième Méthode

Supprimez tous les fichiers .PWL

- Cliquez sur Démarrer | Rechercher | Des fichiers et des dossiers
- Dans le champ texte : Rechercher le fichier tapez : *.PWL
- Dans le champ texte : Le dossier de recherche entrez C:\Windows puis cliquez sur OK
- Supprimez tous les fichiers trouvés et qui portent l'extension PWL
- Redémarrez votre ordinateur

Troisième Méthode

Ã‰ditez la base de registre :

- Cliquez sur DÃ©marrer | ExÃ©cuter
- Dans la zone Ouvrir tapez : Regedit et appuyez sur EntrÃ©e
- Recherchez la clÃ© suivante : KEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NetWork
- Dans le volet de droite, crÃ©ez une valeur binaire nommÃ©e DisablePwdCaching (Avec un clique droit sur une partie vide)
- Editez cette valeur et donnez-lui comme donnÃ©es de valeur : 1Â
- Fermez le registre et redÃ©marrer votre ordinateur.
- La demande de mot de passe sera ainsi dÃ©sactivÃ©e.