

# Mots de passe par défaut des BIOS

Soumis par PasswordOne  
04-03-2007  
Dernière mise à jour : 17-01-2026

Mots de passe par défaut des BIOS :

## Mots de passe par défaut pour AWARD

01322222  
bios  
lkw peter

1EAAh  
BIOS  
lkwpeter

256256  
biosstar  
PASSWORD

589589  
biosstar  
SER

589721  
CONCAT  
setup

?award  
CONDO  
SKY\_FOX

admin  
condo  
SWITCHES\_SW

alfarome  
djonet  
Sxyz

aLLy  
efmukl  
SZYX

aPAf  
g6PJ  
t0ch88

award

h6BB  
t0ch20x

award\_?  
HELGA-S  
tpttha

award.sw  
HEWITT RAND  
TTPTHA

AWARD SW  
HLT  
TzqF

AWARD\_SW  
j09F  
wodj

AWARD\_PW  
j256  
ZAAADA

award\_ps  
j262  
zbaaaca

AWARD?SW  
j322  
zjaaadc

awkward  
j64  
zjaaade

Mots de passe par défaut pour AMI

ami  
amiami  
CMOSPWD

amidecod  
AMI.KEY  
KILLCMOS

amipswd

AMISUP  
589589

AMIPSWD  
AMI?SW  
ami.kez

AMI  
AMI!SW  
ami°

A.M.I.  
AMI\_SW  
helgasss

aammii  
bios310  
HEWITT RAND

AMI~  
BIOSPASS

Mots de passe par défaut par fabricants

Advance Integration : Advance

Amptron : Polrty

AST : SnuFG5

Biostar : Biostar / Q54arwms

Compaq : compaq

Concord : last

CTX International : CTX\_123

CyberMax : Congress

Daytek+Daewoo : Daytec/Daewuu

DELL : DELL

Digital Equipment : kompie

Enox : xo11nE

Epox : central

Fretech : Posterie

HP Vectra Serie : hewlpac

IBM : IBM / MBIUO / sertafu

IBMAptiva : press both mousekeys

Iwill : iwill

Jet Way : spoom1

Joss Techn. : 57gbz6 / Technolgi

MachSpeed : sp99dd

Magic-Pro : prost

Megastar : Star

Micron : sldkj754 / xyzall

Micronics : dn\_04rjc

M Technology : mMmM

Nimble : xdfk9874t3

Packard Bell : Bell9

QDI : QDI

Quantex : teX1 / xljbj

Research : Col2ogro2

Shuttle : Spacve

Siemens Nixdorf : SKY\_FOX

Speedeasy : lesarot1

SuperMicro : ksdjfg934t

Tiny : Tiny

TMC : BIGO

Toshiba : 24Banc81/Toshiba/toshy99

Toshiba Laptops : press left Shiftkey

Vextrec Technology : Vextrec

Vobis : merlin

WIMBIOS v2.10 : Compleri

Zenith : 3098z / Zenith

Zeos : zeosx

Supprimer le mot de passe pour rentrer dans le BIOS :

Si vous avez oublié le mot de passe de boot du BIOS, regardez le manuel de la carte mère, ouvrez votre PC. La plus part des cartes mères ont un Jumper ou Switch pour réinitialiser la mémoire CMOS.

Ce jumper est souvent nommé : "JP1", "CLRTC", "JBAT", "RTC\_CLEAR", "CLEAR CMOS", "CLRCMOS", "CLRCMS".

Sa position est souvent proche de la batterie de la carte mère.

Voici la procédure :

- Eteindre le PC

- Débrancher le cordon d'alimentation
- Ouvrir le boîtier latéral du PC pour avoir accès à la carte mère
- Sur la carte mère, trouver la pile bouton plate, et juste à côté, le cavalier qui permet de réinitialiser le BIOS :
- 
- Le cavalier devra être déplacé de sa position initiale (position 1-2), en position 2-3 :
- 
- Rebrancher le cordon d'alimentation
- Redémarrer le PC
- Le BIOS se réinitialise
- Eteindre le PC
- Débrancher le cordon d'alimentation
- Remettre le cavalier dans sa position initiale (position 1-2)
- Remonter le boîtier latéral du PC
- Rebrancher le cordon d'alimentation
- Redémarrer le PC
- Aller dans le BIOS et remettre les paramètres par défaut

S'il n'existe pas de Jumper, vous pouvez essayer de retirer la batterie et attendre avant de la remettre sur la carte mère (environ 30 minutes). Une autre façon est de faire un "court circuit" au niveau de la batterie, mais cela est risqué.

Supprimer le mot de passe de Setup du BIOS :

Si vous ne pouvez pas rentrer dans le Setup du BIOS, vous devez utiliser une disquette bootable et un de ces programmes suivants :

Nom  
Code I  
Code II

DEBUG.EXE  
o 70 2E

o 71 FF

Q  
o 70 17

o 71 17

Q

QBASIC.EXE

10 OUT &H70,17

20 OUT &H71,0

10 OUT &H70,&H17

20 OUT &H71,&H17

Insérer les codes ligne par ligne.

Touches du clavier pour entrer dans le setup du BIOS :

Touche du clavier  
Fabricants

Del  
AMI, AWARD

ESC  
Toshiba

F1  
Toshiba, Phoenix and later models from Late model PS/1 Value Point and 330s

F2  
NEC, Dell

F10  
Compaq

Ins  
IBM PS/2s

twice Reset  
Dell

Alt+Return  
Dell

Alt+"?"

some PS/2-Models

Ctrl+Esc  
General

Ctrl+Ins  
some PS/2-Models

Ctrl+Alt+Esc  
AST Advantage, Award, Tandon

Ctrl+Alt+"+"  
General

Ctrl+Alt+S  
Phoenix

Ctrl+Alt+Ins  
Zenith, Phoenix

Ctrl+S  
Phoenix

Ctrl+Shift+Esc  
Tandon 386er

Ctrl+Shift+Alt +Del(num.Keypad)  
Olivetti PC Pro

Setupdisk  
Compaq, Epson, IBM, Toshiba, 286er