Comment désactiver la demande de mot de passe au démarrage de Windows 98 ?

Soumis par PasswordOne
07-10-2007

Comment dÃ©sactiver la demande de mot de passe au dÃ©marrage de Windows 98 ?

Pour supprimer la fenÃªtre de saisie du mot de passe au dÃ©marrage de Windows 98, essayez l'une des mÃ©thodes suivantes :

PremiÃ¨re MÃ©thode

Modifiez l'option d'ouverture de session rÃ©seau principale

- Cliquez sur DÃ©marrer | ParamÃ¨tres | Panneau de configuration
- Double-cliquez sur l'icÃ´ne RÃ©seau

ou

- Faites un clique droit sur l'icÃ´ne Voisinage rÃ©seau puis choisissez PropriÃ©tÃ©s
- Dans la fenÃªtre qui s'ouvre, sÃ©lectionnez l'onglet Configuration

Sous Ouverture de session rÃ©seau principale cliquez sur la liste dÃ©roulante.

SÃ©lectionnez dans la liste, la ligne Gestionnaire de sessions individuelles de Windows et cliquez sur OK .

RedÃ©marrez votre ordinateur, la fenÃªtre de saisie du mot de passe aura disparu.

DeuxiÃ¨me MÃ©thode

Supprimez tous les fichiers .PWL

- Cliquez sur DÃ©marrer | Rechercher | Des fichiers et des dossiers
- Dans le champ texte : Rechercher le fichier tapez : *.PWL
- Dans le champ texte : Le dossier de recherche entrez C:\Windows puis cliquez sur OK
- Supprimez tous les fichiers trouvÃ©s et qui portent l'extension PWL
- RedÃ©marrez votre ordinateur

TroisiÃ¨me MÃ©thode

Ã‰ditez la base de registre :

- Cliquez sur DÃ©marrer | ExÃ©cuter
- Dans la zone Ouvrir tapez : Regedit et appuyez sur EntrÃ©e
- Recherchez la clÃ© suivante : KEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NetWork
- Dans le volet de droite, crÃ©ez une valeur binaire nommÃ©e DisablePwdCaching (Avec un clique droit sur une partie vide)
- Editez cette valeur et donnez-lui comme donnÃ©es de valeur : 1Â
- Fermez le registre et redÃ©marrer votre ordinateur.
- La demande de mot de passe sera ainsi dÃ©sactivÃ©e.